



FreeAgent™ Pro

Benutzerhandbuch für Mac



Inhalt

Einführung	1
Verwendung des Formatierungsprogramms	1
Installation der FreeAgent-Software	4
Sicheres Entfernen der Festplatte	9
Festplattenverwaltung	10
Aktualisieren der Software	10
LED-Statusanzeigen	13
Sicherung und Wiederherstellung	14
Registrierung von Memeo LifeAgent	14
Wiederherstellen von Dateien	15
Hilfe zu Memeo	16
Verwendung der Internetfestplatte	17
Anmeldung bei Memeo	17
Verwendung der Dienstprogramme	18
Anpassen der Leuchtanzeigen	18
Festplattend Diagnose	19
Deinstallation der FreeAgent-Software	21
Index	23

Einführung

Die FreeAgent™ Pro-Software bietet folgende Funktionen:

- Datensicherung und -wiederherstellung
- Internetfestplatte für Fernzugriff und Freigabe von Dateien
- Dienstprogramme zur Anpassung der Leuchtanzeigen und zur Festplattendiagnose

Die FreeAgent Pro-Software befindet sich auf der Festplatte. Da die Software für die Verwendung unter Windows vorkonfiguriert ist, müssen Festplatte und Software vor der Installation auf dem Macintosh vorbereitet werden.

Verwendung des Formatierungsprogramms

Das Formatierungsprogramm bereitet die Drive Manager-Software automatisch auf die Installation auf dem Macintosh vor.

So verwenden Sie das Formatierungsprogramm:

Schritt 1: Schließen Sie die Festplatte an den Computer an.

Das Symbol **FreeAgent Drive** erscheint auf dem Schreibtisch:



Schritt 2: Doppelklicken Sie auf das Symbol **FreeAgent Drive**.

Das Finder-Fenster wird geöffnet:




Abbildung 1: Finder-Fenster

Im Finder-Fenster können Sie das Formatierungsprogramm aufrufen.

Schritt 3: Doppelklicken Sie auf das Symbol **MacInstall**.

Das Formatierungsprogramm wird geöffnet:




Abbildung 2: Formatierungsprogramm

Schritt 4: Lesen Sie sich die angezeigten Informationen durch.

- (a) Machen Sie von allen Daten auf der Festplatte, die Sie behalten wollen, eine Kopie.
- (b) Klicken Sie auf **Formatieren**, um die Festplatte für die Verwendung mit einem Macintosh zu formatieren.

Der weitere Vorgang läuft automatisch ab. Dabei werden die folgenden Schritte ausgeführt:

- Die Festplatte wird deaktiviert und neu formatiert:




Abbildung 3: Neuformatierung

- Nach der Formatierung erscheint die Datei **FreeAgentPro.dmg** auf dem Schreibtisch:



- Das Installationsprogramm für FreeAgent wird geöffnet:



Abbildung 4: Willkommen

Installation der FreeAgent-Software

Die FreeAgent-Software und die Memeo LifeAgent™-Software für die Sicherung und Wiederherstellung befinden sich bereits auf der FreeAgent-Festplatte und müssen nur noch installiert werden.

So installieren Sie die Software:

Schritt 1: Klicken Sie im Fenster **Willkommen** auf **Fortfahren**.

Das Fenster **Bitte lesen** wird angezeigt:



Abbildung 5: Bitte lesen

Schritt 2: Wenn Sie die Informationen durchgelesen haben, klicken Sie auf **Fortfahren**.

Das Fenster **Softwarelizenzvertrag** wird angezeigt:



Abbildung 6: Lizenzvertrag

Schritt 3: Klicken Sie auf **Fortfahren**.

Um mit der Installation fortzufahren, müssen Sie den Lizenzvertrag akzeptieren:



Abbildung 7: Lizenzvertrag akzeptieren

Schritt 4: Klicken Sie auf **Akzeptieren**.

Das Fenster **Zielvolume wählen** wird angezeigt:



Abbildung 8: Zielvolume

Schritt 5: Wählen Sie die Macintosh-Festplatte aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.

Hinweis: Die Software kann nur auf dem Startvolume installiert werden.

Das Fenster **Einfache Installation** wird angezeigt:




Abbildung 9: Installationstyp

Schritt 6: Klicken Sie auf **Installieren**.

Sie werden gewarnt, dass der Computer nach der Installation neu gestartet werden muss.



Abbildung 10: Neustart-Warnmeldung

Schritt 7: Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**.

Eine Statusanzeige informiert Sie über den Fortschritt der Installation:




Abbildung 11: Installation der Software

Nach dem Installationsvorgang wird das Fenster **Neustart** angezeigt:




Abbildung 12: Neustart

Schritt 8: Klicken Sie auf **Neustart**, um den Computer neu zu starten und die Installation abzuschließen.

Nach dem Neustart des Computers erscheint ein FreeAgent-Symbol auf dem Schreibtisch:



Schritt 9: Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die FreeAgent Tools-Anwendung zu starten:




Abbildung 13: Drive Manager-Anwendungen

Sicheres Entfernen der Festplatte

Achten Sie unbedingt darauf, beim Entfernen einer Festplatte wie hier beschrieben vorzugehen, um Datenverluste oder -schäden zu vermeiden.

So entfernen Sie eine Festplatte sicher:

Schritt 1: Klicken Sie auf das Symbol der Festplatte auf dem Schreibtisch und ziehen Sie es auf das Papierkorb-Symbol.

Schritt 2: Wenn das Papierkorb-Symbol sich in ein **Auswerfen**-Symbol verwandelt, lassen Sie die Maustaste los:



Schritt 3: Nachdem das Symbol der Festplatte vom Schreibtisch verschwunden ist, können Sie das Stromkabel und das USB-Kabel abziehen.

Festplattenverwaltung

Über die Ansicht **Ihre Festplatten** können Sie Ihre FreeAgent™-Festplatten zentral verwalten. Dort werden alle FreeAgent-Festplatten angezeigt, die an den Computer angeschlossen sind:




Abbildung 14: Ihre Festplatten

Über die Registerkarten im oberen Bereich der Ansicht können Sie auf die Festplattenfunktionen und -dienstprogramme zugreifen.

Hinweis: Externe Festplatten werden automatisch erkannt und in der Ansicht **Ihre Festplatten** angezeigt. Es kann einige Sekunden dauern, bis die Drive Manager- Software eine Festplatte erkannt hat. Sollte eine Festplatte nicht angezeigt werden, vergewissern Sie sich, dass sie richtig angeschlossen und eingeschaltet ist.

Aktualisieren der Software

Die Software-Update-Funktion informiert Sie automatisch einmal im Monat darüber, ob eine aktualisierte Version der Software verfügbar ist. Sie können auch manuell nach Updates suchen oder die automatische Software-Update-Funktion deaktivieren.

Hinweis: Sie können in jeder Ansicht manuell nach Updates suchen oder die Software-Update-Funktion deaktivieren.

So können Sie manuell nach Updates suchen oder die Software-Update-Funktion deaktivieren:

Schritt 1: Wählen Sie in der Menüleiste **FreeAgent > Nach Updates suchen**.




Abbildung 15: Nach Updates suchen

Das Fenster **Software Update** wird angezeigt.

Falls ein Update verfügbar ist, können Sie es im Fenster **Software Update** herunterladen:




Abbildung 16: Software-Update verfügbar

Schritt 2: Klicken Sie auf **OK**, um das Update herunterzuladen.
Eine Statusanzeige informiert Sie über den Fortschritt.




Abbildung 17: Herunterladen des Updates

Nachdem das Update heruntergeladen wurde, wird der Installationsassistent angezeigt.

Schritt 3: Führen Sie die Schritte des Assistenten aus, um das Update zu installieren.
Wenn Ihre Software auf dem neuesten Stand ist, wird dies im Fenster **Software Update** angezeigt:



Abbildung 18: Software ist auf dem neuesten Stand

LED-Statusanzeigen

Die FreeAgent-Festplatte verfügt über zwei LED-Anzeigen, die über den Status der Festplatte Auskunft geben:



Abbildung 19: LED-Anzeigen der Festplatte

Tabelle 1: LED-Statusanzeigen

LEDs	Status
Rand: Schnelles Blinken Aktivität: Aus	Festplattenfehler
Rand: Helles Leuchten Aktivität: Aus	Betriebszustand, keine Datenaktivität
Rand: Helles Leuchten Aktivität: Langsames Blinken	Datenaktivität
Rand: Schwaches Leuchten Aktivität: Aus	Ruhezustand

Sicherung und Wiederherstellung

Für die Sicherung und Wiederherstellung wird die Memeo LifeAgent™-Software verwendet, die mit Ihrer FreeAgent™-Festplatte mitgeliefert wird. Damit können Sie Ordner im Netzwerk, Flash-Laufwerke und iPods sichern, Backups über das Internet durchführen und Shutterfly zur Freigabe von Fotos im Internet nutzen.

Registrierung von Memeo LifeAgent

Sie müssen die Memeo LifeAgent-Software registrieren, bevor Sie sie verwenden können. Dazu benötigen Sie den Produktschlüssel von der *Kurzanleitung*, die mit der FreeAgent-Festplatte ausgeliefert wird.

Hinweis: Zur Registrierung von Memeo LifeAgent ist eine Verbindung mit dem Internet erforderlich.

So registrieren Sie die Memeo LifeAgent-Software:

Schritt 1: Öffnen Sie die FreeAgent-Anwendung.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Sicherung und Wiederherstellung**.

Die Ansicht **Sicherung und Wiederherstellung** wird angezeigt:




Abbildung 20: Sicherung und Wiederherstellung

Schritt 3: Klicken Sie auf **Jetzt öffnen**, um das Fenster zur Registrierung von Memeo LifeAgent zu öffnen.

Schritt 4: Folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung der Memeo LifeAgent-Software und Sicherung von Dateien.

Wiederherstellen von Dateien

So stellen Sie Dateien wieder her, die mit Memeo LifeAgent gesichert wurden:

Schritt 1: Klicken Sie auf **Sicherung und Wiederherstellung**.

Die Ansicht **Sicherung und Wiederherstellung** wird angezeigt:



Abbildung 21: Sicherung und Wiederherstellung

Schritt 2: Klicken Sie auf **Jetzt öffnen**, um das Fenster **Memeo LifeAgent** zu öffnen.

Schritt 3: Folgen Sie den Anweisungen zur Wiederherstellung von Dateien mit Memeo LifeAgent.

Hilfe zu Memeo

Für die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion von FreeAgent wird Memeo-Software verwendet. Informationen zur Nutzung und zu den Funktionen von Memeo finden Sie im *Memeo LifeAgent-Benutzerhandbuch*.

So rufen Sie das *Memeo LifeAgent-Benutzerhandbuch* auf:

Schritt 1: Klicken Sie auf **Sicherung und Wiederherstellung**.

Die Ansicht **Sicherung und Wiederherstellung** wird angezeigt:




Abbildung 22: *Sicherung und Wiederherstellung*

Schritt 2: Klicken Sie auf **Jetzt öffnen**, um das Fenster **Memeo LifeAgent** zu öffnen.

Schritt 3: Wählen Sie in der Menüleiste **Hilfe > Memeo LifeAgent Hilfe**:



Abbildung 23: *Hilfe zu Memeo LifeAgent*

Das *Memeo LifeAgent-Benutzerhandbuch* wird in Ihrem Webbrowser geöffnet.

Verwendung der Internetfestplatte

Die Seagate-Internetfestplatte bietet über Memeo kennwortgeschützten Speicherplatz auf Seagate-Servern, sodass Sie von jedem Computer aus auf Ihre Dateien zugreifen und sie nach Belieben für andere freigeben können.

Anmeldung bei Memeo

Zur Anmeldung für die Seagate-Internetfestplatte benötigen Sie den Produktschlüssel von der *Kurzanleitung*, die mit der FreeAgent-Festplatte ausgeliefert wird.

So können Sie sich anmelden und die Internetfestplatte nutzen:

Schritt 1: Klicken Sie auf **Internetfestplatte**.

Die Ansicht **Internetfestplatte** wird angezeigt:



Abbildung 24: Internetfestplatte

Schritt 2: Klicken Sie auf **Jetzt öffnen**, um das Fenster für die Seagate-Memeo-Internetfestplatte zu öffnen.

Schritt 3: Folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung und Nutzung der Internetfestplatte.

Verwendung der Dienstprogramme

In der Ansicht **Dienstprogramme** können Sie die Leuchtanzeigen der FreeAgent-Festplatte anpassen und eine Festplattendiagnose ausführen.

Anpassen der Leuchtanzeigen

Die Leuchtanzeigen der FreeAgent-Festplatte geben Auskunft über Aktivität und Status der Festplatte. Sie können diese Anzeigen bei Bedarf deaktivieren.

Schritt 1: Klicken Sie auf **Dienstprogramme**.

Die Ansicht **Dienstprogramme** wird angezeigt:




Abbildung 25: Dienstprogramme

Schritt 2: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Leuchtanzeigen über das Kontrollkästchen **Status- und Aktivitätsleuchtanzeigen aktivieren**.

Festplattendiagnose

Im Rahmen der allgemeinen Wartung sollten Sie regelmäßig eine Diagnose der FreeAgent-Festplatte durchführen. Dabei wird die Integrität der Festplatte überprüft. Dies kann bei der Behebung von Problemen mit der Festplattenoberfläche, der Partitionierung und der Erkennung der Festplatte hilfreich sein. Durch die Diagnose werden die auf der Festplatte gespeicherten Daten nicht beeinträchtigt.

So führen Sie eine Festplattendiagnose durch:

Schritt 1: Schließen Sie alle geöffneten Dateien, die auf der FreeAgent-Festplatte gespeichert sind.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Dienstprogramme**.

Die Ansicht **Dienstprogramme** wird angezeigt:




Abbildung 26: Dienstprogramme

Schritt 3: Klicken Sie auf **Test starten**.

Eine Statusanzeige informiert Sie über den Fortschritt der Diagnose:




Abbildung 27: Diagnose wird durchgeführt

Nach Abschluss der Tests werden die Ergebnisse in der Ansicht **Dienstprogramme** angezeigt:




Abbildung 28: Ergebnisse der Festplattendiagnose

Falls bei der Diagnose ein Fehler gefunden wurde, wird ein Fehlercode angezeigt und Sie erhalten Informationen darüber, wie Sie sich an den Kundendienst von Seagate wenden können.

Deinstallation der FreeAgent-Software

So deinstallieren Sie die FreeAgent-Software:

Schritt 1: Gehen Sie zu **Programme > FreeAgent > FreeAgent Uninstaller** und doppelklicken Sie auf das Symbol des Deinstallationsprogramms:




Abbildung 29: FreeAgent Deinstallationsprogramm

Das Deinstallationsprogramm für FreeAgent wird geöffnet:




Abbildung 30: FreeAgent Deinstallationsprogramm

Schritt 2: Klicken Sie auf **Weiter**.

Sie werden gefragt, ob Sie Ihre Memeo LifeAgent-Sicherungspläne speichern möchten:



Abbildung 31: Speichern der Sicherungspläne

Schritt 3: Entscheiden Sie, ob Sie Ihre Sicherungspläne speichern möchten, und klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.

Nach der Deinstallation wird bestätigt, dass die Software entfernt wurde:




Abbildung 32: Deinstallation abgeschlossen

Index

A

- Aktualisieren der Software 10
- Anmeldung bei Memeo 17
- Anpassen der Leuchtanzeigen 18

D

- Deinstallation der FreeAgent-Software 21
- Dienstprogramme 18
 - Anpassen der Leuchtanzeigen 18
 - Festplattendiagnose 19

E

- Einführung 1
 - Installation der FreeAgent-Software 4
 - Sicheres Entfernen der Festplatte 9
 - Verwendung des Formatierungsprogramms 1

F

- Festplattendiagnose 19
- Festplattenverwaltung 10

H

- Hilfe zu Memeo 16

I

- Installation der FreeAgent-Software 4
- Internetfestplatte 17
 - Anmeldung bei Memeo 17

M

- Memeo 14, 17

R

- Registrierung von Memeo LifeAgent 14

S

Sicheres Entfernen der Festplatte *9*

Sicherung und Wiederherstellung *14*

 Hilfe zu Memeo *16*

 Registrierung von Memeo LifeAgent *14*

 Wiederherstellen von Dateien *15*

V

Verwendung des Formatierungsprogramms *1*

W

Wiederherstellen von Dateien *15*